

Ares uPKI 安控元件

安裝手冊

Document version 1.08

著作權聲明: 本文件及 uPKI 系列產品均為資通電腦股份 有限公司之著作權,未經本公司書面同 意,請勿任意複製、傳佈或其他任何侵害 本公司權利之行為,謝謝合作。



Last Update: 2018/1/8

Secure Your Future

revision history

Ver.	Date	Memo
1.00	2011/08/29	• 建立文件
1.01	2011/08/29	• 更新移除 uPKI 安控元件說明
1.02	2011/08/30	• 更新元件安裝步驟說明
1.03	2011/09/30	• 更新手冊標題
1.04	2016/06/08	• 更新為 7.6.0.10 版安裝方式
1.05	2016/10/5	• 文字勘誤
1.06	2017/9/4	• 更新安裝內文
1.07	2017/9/12	• 更新安裝需求
1.08	2018/1/8	• 更新安裝內文

目錄

1.	前言		4
2.	閱讀說明		4
3.	元件說明		4
	3.1	1. 元件安裝方式	4
	3.2	2. 元件安裝需求	5
4.	元件安裝步驟	& 說 明	6
	4.1	1. exe 元件安裝檔	6
5.	移除 uPKI 安	控元件說明	7

1. 前言

資通電腦股份有限公司¹,具二十多年企業資訊化服務經驗,一向以領先的軟體技術和豐富 的經驗著稱業界。資通電腦的服務項目包含軟體產品與專業服務,為企業資訊化提供從單一 產品到整體解決方案。主要服務對象遍及金融、政府和工商企業等單位。

資通電腦於 1980 年成立,2001 年在台灣證交所掛牌上市。目前在大中華區共設立台 北、新竹、台中、高雄以及上海、蘇州、廣州等據點,員工超過 400 人,其中台灣員工 330 餘人,大陸員工 60 餘人。

uPKI 元件為資通電腦開發,用來存取智慧卡相關資料及應用的中介軟體。只要智慧卡有提供 p11 driver,並按照 PKI 標準實作的話,uPKI 元件就能支援。uPKI 元件的目的是要讓程式開發人員,能夠快速的開發與智慧卡相關的系統,不需要了解複雜的 PKI 架構,就能輕鬆的使用智慧卡。此文件適合 7.6.0.10 以上版本的元件。

2. 閱讀說明

本手冊內容包括:

- 元件說明:包括元件安裝方式、元件適用瀏覽器。
- 元件安裝步驟:包括 exe 元件安裝檔安裝,以及元件移除步驟。

3. 元件說明

3.1. 元件安裝方式

uPKI 元件提供 exe 安裝檔。

使用 exe 安裝檔的話,請直接安裝 AresPKIInstaller_Service_v7_6_0_xx.exe。 元件安裝需.Net Framework 4.0 或以上版本

¹ 資通電腦股份有限公司 <u>www.ares.com.tw</u>

3.2. 元件安裝需求

支援的作業系統

Windows XP SP3

Windows Server 2003 SP2

Windows Vista SP1 (含) 以後版本

Windows Server 2008 (伺服器核心角色不支援)

Windows 7

Windows Server 2008 R2 (伺服器核心角色不支援)

Windows 7 SP1

Windows Server 2008 R2 SP1

支援的瀏覽器

IE 11

EDGE

CHROME 61

FIREFOX 55

OPERA 47

4.元件安裝步驟說明

進行元件安裝前,請先暫停防毒軟體使用,並注意檔案所在路徑以及檔案名稱為英文。

4.1. exe 元件安裝檔

- I. 關閉瀏覽器,執行 exe 安裝檔
- II. 進入 uPKI 元件授權合約畫面,詳閱合約內容,選擇「我接受」繼續安裝

Ares uPKI 安控元件 安裝 — □	×
授權協議 在安裝 Ares uPKI 安控元件之前,請檢閱授權條款。	
檢閱協議的其餘部分,請按 [PgDn] 往下捲動頁面。	
軟體授權使用合約	^
本軟體授權使用合約(以下簡稱本合約)為 貴用戶(個人或單一法人團體)與 資通電腦股份有限公司(以下簡稱資通公司)就資通公司所擁有之「資通安控元 件」軟體(包括但不限於產品包裝中之電腦程式、相關媒介物、書面資料及任何 電子文件,以下簡稱本軟體)所合法成立之協議。	1
費用戶於安裝、複製或以其他方式使用本軟體,即表示同意接受本合約之全部條 時,	~
如果你接受協議中的條款,按一下 [我同意(l)] 繼續安裝。如果你選取 [取消(C)] , 裝程式將會關閉。必須要接受協議才能安裝 Ares uPKI 安控元件 。	安
Nullsoft Install System v2.46	
我接受① 取》	<u>۶(C)</u>

Ⅲ. 選擇元件安裝路徑後,按「安裝」開始安裝

Ares uPKI 安控元件 安裝	_	□ ×
選取安装位置 選取 Ares uPKI 安控元件 引	要安裝的資料夾。	
Setup 將安裝 Ares uPKI 安控元件 在下列資料夾。要多 (B)] 並選擇其他的資料夾。 按一下 [安裝(I)] 開始安裝	装到不同資料夾,按一 進程。	下(瀏覽
目標資料夾		
e:\AresPKIComponent	瀏覽(B)
所需空間: 8.8MB 可用空間: 367.8GB		
Nullsoft Install System v2.46		
<上一步	· (P) 安裝 (I)	取消(<u>C</u>)

 \sim

安裝完畢後·按「關閉」結束安裝

 ☑ Ares uPKI 安控元件 安裝 — —<!--</th--><th>×</th>	×
日完成	
 抽取: PKIDLL∨7.dll 100% 輸出目錄: c:\AresPKIComponent 建立解除安裝程式: c:\AresPKIComponent\uninstall.exe 執行: regsvr32 /s "c:\AresPKIComponent\uninstall.exe 執行: "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" "c:\AresPKIC 執行: regsvr32 /s "c:\AresPKIComponent\AresPKI\x54\AresPKIA.txv7.dll" 執行: regsvr32 /s "c:\AresPKIComponent\AresPKI\x54\AresPKI\x54\AresPKIA.txv7.dll" 執行: regsvr32 /s "c:\AresPKIC.metvice\AresPKI.tx54\Ar	^
L元成 Nullsoft Install System v2.46	×
<上一步(2) 關閉① 取消(2))

5.移除 uPKI 安控元件說明

移除 uPKI 元件請照方式進行:

至安裝目錄底下,選擇執行 uninstall.exe,進行元件移除。

2 57 12 100 129

- « W	indows > AresPKIComponent >	✓ ✓ ✓ 	ompon 🕽
	名稱 ^	修改日期	
*	AresPKI	2016/10/4 下午 0)1:27
*	🕲 uninstall.exe	2016/10/4 下午 0)1:27